

学習用直流回路シミュレーター

設置マニュアル

設置手順

次の①～④の手順で設置できます。

- ① dccs_*.**.zip を解凍する。
- ② 解凍するとできる dccs フォルダを、構造はそのまま、お手持ちの http(s) サーバーの任意のフォルダに、FTP 等でアップロードする（dccs フォルダ名は変更可能です。）。
- ③ ファイルアップロード機能を使用する場合は、dccs フォルダと dccs フォルダ直下の、次の 16 ファイルのパーミッションを、705 又は 755 に変更する。

php_check.php

php_list.php

php_delete.php

php_upload.php

aspx_check.aspx

aspx_list.aspx

aspx_delete.aspx

aspx_upload.aspx

perl_check.cgi

perl_list.cgi

perl_delete.cgi

perl_upload.cgi

python_check.cgi

python_list.cgi

python_delete.cgi

python_upload.cgi

フォルダ・ファイル構成

次の構成となっています。

dccs フォルダ

index.html	トップページ
dccs.html	「学習用直流回路シミュレーター」本体
upload.html	学習データアップロードページ
_check.	学習データアップロード関連のサーバーサイドスクリプト
_list.	〃
_delete.	〃
_upload/	〃

dccs/css フォルダ

スタイルシートファイル

dccs/css/images フォルダ

jquery-ui 用のイメージ

dccs/data フォルダ

サンプルデータ等

dccs/img フォルダ

アイコン等のイメージ

dccs/js フォルダ

js ファイル

dccs-lang.js 言語設定

dccs/manual フォルダ

マニュアル