

学習用論理回路シミュレーター

設置マニュアル

設置手順

次の①～④の手順で設置できます。

- ① lgcs_*.zip を解凍する。
- ② 解凍するとできる lgcs フォルダを、構造はそのまま、お手持ちの http(s)サーバーの任意のフォルダに、FTP 等でアップロードする（lgcs フォルダ名は変更可能です。）。
- ③ ファイルアップロード機能を使用する場合は、lgcs フォルダと lgcs フォルダ直下の、次の 16 ファイルのパーミッションを、705 又は 755 に変更する。

php_check.php

php_list.php

php_delete.php

php_upload.php

aspx_check.aspx

aspx_list.aspx

aspx_delete.aspx

aspx_upload.aspx

perl_check.cgi

perl_list.cgi

perl_delete.cgi

perl_upload.cgi

python_check.cgi

python_list.cgi

python_delete.cgi

python_upload.cgi

フォルダ・ファイル構成

次の構成となっています。

lgcs フォルダ

index.html	トップページ
lgcs.html	「学習用直流回路シミュレーター」 本体
oscillo.html	オシロスコープ表示用ページ
upload.html	学習データアップロードページ
_check.	学習データアップロード関連のサーバーサイドスクリプト
_list.	〃
_delete.	〃
_upload/	〃

lgcs/css フォルダ

スタイルシートファイル

lgcs/css/images フォルダ

jquery-ui 用のイメージ

lgcs/data フォルダ

サンプルデータ等

lgcs/img フォルダ

アイコン等のイメージ

lgcs/js フォルダ

js ファイル

lgcs/manual フォルダ

マニュアル